

(12)

जब अण्डाशय नीचे और पुष्प के अन्य भाग सबसे ऊपर हो तो इसे अधिजायागता कहते हैं।
जैसे : — भूम खुरमखुरी, अमरुद, घीया, आर पुष्पक

अध्याय : — 14

श्वसन और गैसों का विनिमय

श्वसन क्या है ? यह कितने प्रकार का होता है ?

श्वसन (Respiration) : —

श्वसन एक ऐसी जैविक क्रिया है जो सभी जीवधारियों में होती है। इसमें वायुमण्डलीय ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है और को शरीर से बाहर छोड़ा जाता है।
हृ श्वसन कहलाता है।
श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकृत होता है और ऊर्जा मुक्त होती है, प्रत्यक्ष मनुष्य में प्रति मिनट श्वसन दर 12-16 बार होती है। श्वसन दर को मापने के लिए स्पाइरोमीटर का उपयोग किया जाता है।

श्वसन मुख्यतः दो प्रकार का होता है -

वायवीय श्वसन

अवायवीय श्वसन

- | | |
|--|---|
| ① यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। | यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। |
| ② इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। | इसमें भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। |
| ③ इस क्रिया में अन्तिम उत्पाद CO_2 , जल व ऊर्जा बनते हैं। | इस क्रिया में अन्तिम उत्पाद ऐसिड एल्कोहल और (CO_2) बनते हैं। |
| ④ यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में सम्पन्न होती है। | यह क्रिया कोशिका द्रव्य में सम्पन्न होती है। |

प्रश्न: निम्न जीवों में श्वसन अंग कौन - कौन से होते हैं?

जीवों के नाम

श्वसन अंग

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| ① खपन, सिलेन्ड्रेटा, चपटेकृमि | शरीर की सतह (विसरण) |
| ② केचुएँ | आर्क आर्क क्युटिकल |
| ③ कीड़ों में | श्वसन नालिकाएँ |


④	जलीय आर्थ्रोपोडा एवं मोलास्का	ब्लोम (गिल्स)
⑤	स्थलीय प्राणियों में	फेफड़े द्वारा
⑥	मछलियों में	गिल्स (गलफड़े)
⑦	एम्फिबिया (मेढक), सरीसृप एवं स्तनधारी	फेफड़े द्वारा
⑧	मेढक	जमावचा

Ques मानव श्वसन तंत्र क्या है व इसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए।

मानव श्वसन तंत्र :-

मानव में श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले अमरुत अंगों को मिलाकर जिस तंत्र का निर्माण होता है उसे मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। इसमें निम्न अंग भाग लेते हैं -

- ① नासा मार्ग
- ② श्वासजाली
- ③ कंठ
- ④ फेफड़े
- ⑤



चित्र ०. — मानव श्वसन तंत्र

1) नासा मार्ग :-

होठों के ऊपर बाहर की ओर खुलते हैं। नासा मार्ग में रोम पार जाते हैं जो बहरी धूल मिट्टी के कणों को अन्दर जाने से रोकते हैं। नासा मार्ग में श्लेष्मीक चिपचिपा पदार्थ भी पाया जाता है जो हानिकारक पदार्थों को श्वसन मार्ग में जाने से रोकता है।

②

ग्रसननी :-

है। ग्रसननी नासा मार्ग ग्रसननी में खुलते हैं। ग्रसननी आहार और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग का कार्य करती है।

③

कंठ :-

ग्रसननी कंठ में खुलती है, कंठ उपस्थितियों का बना हुआ एक खोखले के समान संरचना होती है जिसे स्वर मंत्र कहते हैं।

कंठ के ऊपर पेशियों की बनी हुई एक फी दार संरचना पाई जाती है जो भोजन निगलते समय श्वासनली को हक लेता है जिससे भोजन श्वासनली में प्रवेश नहीं कर सके।

④

श्वासनली :-

श्वासनली एक सीधी नालिका होती है जो आगे चलकर दो भागों में विभाजित हो जाती है जो अपने-अपने तरफ के फेफड़े में प्रवेश कर जाती है।

⑤

फेफड़े :-

मानव में फेफड़े वक्षगुहा के मध्य में स्थित पसलियों से बने हुए पिंजरे के

अन्दर पाये जाते हैं। यह मानव के मुख्य अवयव अंग होते हैं। फेफड़े की आन्तरिक संरचना को देखने पर फेफड़े व्यंजन के समान न होते हैं। फेफड़े के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है जिसे फुफ्फुस आवरण कहते हैं। इसकी दो परत होती हैं बाहरी परत को पैराइटल ल्यूरा तथा आन्तरिक परत को विसरल ल्यूरा कहते हैं दोनों परतों के मध्य में एक गुहा पाई जाती है जिसे ल्यूरा गुहा कहते हैं जिसमें ल्यूरा द्रव भर भरा होता है जो फेफड़े को बाहरी दबाव से बचाता है।

दोनों तरफ की ब्रेकांडि अपने-अपने तरफ के फेफड़े में चली जाती है जो आगे विभूजित होकर प्राथमिक ब्रेकांडि द्वितीयक ब्रेकांडि तथा तृतीयक ब्रेकांडि में बँट जाती है। जिसका अग्र सिरा फुलकर एक रैली के समान बना लेता है जिसे कूपिका कहते हैं। "कूपिका फेफड़े की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है।" दोनों फेफड़े के नीचे आधारीय भाग पर डायफ्राम पाया जाता है।

Ques. ✓ श्वसन की क्रियाविधि कितने चरणों में पूरी होती है समझाइए ?

Ans. श्वसन की क्रियाविधि दो चरणों में पूरी होती है।

- ① अन्तः श्वसन (नि-श्वसन)
- ② निः श्वसन

1] अन्तः श्वसन :-

जब वायुमण्डलीय वायु को फेफड़ों के अन्दर लिया जाता है तो इसे अन्तः श्वसन कहते हैं। अन्तः श्वसन तब ही होता जब वायुमण्डल का वायुदाब अधिक तथा फेफड़ों का वायुदाब कम हो।

अन्तः श्वसन की क्रिया का प्रारंभ डायाफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है जो पक्ष चुहा का आयतन बढ़ा देता है जिससे बाह्य अन्तरापष्टिक दाबों का भी संकुचन होता है जिससे पसलियाँ और उरोरिच (कटनम) ऊपर उठ जाती हैं जिससे पक्ष चुहा का आयतन बढ़ जाता है। और वलपूर्वक बाहर की वायु फेफड़ों के अन्दर प्रवेश कर जाती है। अर्थात् अन्तः श्वसन की क्रिया होती है।

2) निः श्वसन :

अन्दर की वायु को बाहर निकाला जाता है।
निः श्वसन तब हो सकता है जब फेफड़ों के अन्दर का वायुदाब अधिक तथा वायुमण्डल का वायुदाब कम होता है।

श्वसन और अन्तरापङ्क्तियों के झिझिलन से श्वसन और उरोस्थि अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाती है जिससे पक्ष गूहा का आयतन कम हो जाता है जिससे फेफड़ों के अन्दर की वायु को बाहर निकाला जाता है।

श्वसन से संबंधित आयतन एवं क्षमताएँ निम्नलिखित हैं—
श्वसन से संबंधित आयतन निम्न होते हैं—

(i) ज्वारीय आयतन [Tidal Volume / T_v] :

श्वसन की क्रिया में प्रति श्वास अन्तः श्वासित या निः श्वासित वायु के आयतन को ज्वारीय आयतन कहते हैं, यह आयतन लगभग 500 ml होता है, अर्थात् ४-५ मनुष्य की दर से 6000-8000 ml वायु प्रति-मिनट अन्तः श्वासित या निः श्वासित कर सकता है।

(ii)

अन्तः श्वसन सुरक्षित आयतन **Inspiratory**

Reserve Volume / **IRV** :-

वायु का वह अतिरिक्त आयतन जो एक व्यक्ति वलपूर्वक अन्तः श्वसन कर सकता है उसे अन्तः श्वसन सुरक्षित आयतन कहते हैं। यह औसतन $2500 - 3000 \text{ ml}$ होता है।

(iii)

निः श्वसन सुरक्षित आयतन **Expiratory**

Reserve volume / **ERV** :-

वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति वलपूर्वक निः श्वसित कर सकता है, यह औसतन $1000 \text{ ml} - 1100 \text{ ml}$ तक होता है।

(iv)

अवशिष्ट आयतन **Residual Volume / Rv** :-

वायु का वह आयतन जो वलपूर्वक निः श्वसन करने के बाद फेफड़े में शेष वायु के आयतन को अवशिष्ट आयतन कहते हैं। यह औसतन $1100 \text{ ml} - 1200 \text{ ml}$ तक होता है।

श्वसन संबंधी क्षमताएँ :-

(i)

अन्तः श्वसन क्षमता **Inspiratory Capacity / IC**

सामान्य निः श्वसन के बाद वायु की कुल मात्रा जो एक व्यक्ति अन्तः श्वसित

कर सकता है उसे अंतः श्वसन क्षमता कहते हैं। इसमें ज्वारीय आयतन तथा अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन शामिल होता है।

$$[TV + IRV]$$

(ii) निः श्वसन क्षमता [Expiratory Capacity / EC] :-

सामान्य अंतः श्वसन के बाद वायु की वह मात्रा जिसे एक व्यक्ति निःश्वासित कर सकता है उसे निः श्वसन क्षमता कहते हैं। इसमें ज्वारीय आयतन तथा निः श्वसन सुरक्षित आयतन

$$[TV + ERV]$$

* ज्व क्षमता [Vital Capacity / V.C] :-

निः श्वसन करने के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति अंतः श्वसित कर सकता है। इसमें ERV, IRV तथा TV शामिल होता है।

फेफड़ों की कुल क्षमता [Total Lung Capacity] :-

बलपूर्वक निः श्वसन करने के बाद फेफड़ों में उपस्थित कुल वायु की मात्रा को फेफड़ों की कुल क्षमता कहते हैं। इसमें ERV, RV, TV और IRV सभी आयतन शामिल हैं। अर्थात् ज्व क्षमता + अवशिष्ट क्षमता = फेफड़ों की कुल क्षमता

Ques

गैसों के परिवहन से आप क्या समझते हैं?
यह किन्तन प्रकार का होता है?

Ans

फेफड़ों के द्वारा रक्त के माध्यम से शरीर में होने वाले गैसों के परिवहन को गैसा का परिवहन कहते हैं, लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा तथा 3% ऑक्सीजन का परिवहन प्लाज्मा द्वारा होता है। 20-25% CO_2 का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा जबकि 70% वाई कार्बोनेट के रूप में और 7% CO_2 का परिवहन प्लाज्मा द्वारा होता है।

गैसों का परिवहन दो प्रकार का होता है :-

(i) ऑक्सीजन का परिवहन (ii) CO_2 का परिवहन

i) ऑक्सीजन का परिवहन :-

रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त कणिका और प्लाज्मा के द्वारा होता है। लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा लगभग 97% O_2 का परिवहन होता है और प्लाज्मा के द्वारा 3% O_2 का परिवहन होता है।

लाल रक्त कणिकाओं में एक लोहा युक्त पदार्थ हिमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके साथ O_2 जुड़कर ऑक्सीहिमोग्लोबिन बनाती है।

एक हिमोग्लोबिन अणु के साथ अधिकतम $4 \times O_2$ के अणु जुड़ सकते हैं। इस प्रकार से O_2 रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुँच जाती है।

iii) CO_2 का परिवहन :-

CO_2 का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा 20 - 25 % तथा प्लाज्मा के द्वारा 7 % होता है। जबकि 70% CO_2 का परिवहन वाई कार्बोनेट के रूप में होता है। हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं के द्वारा शरीर में CO_2 का निर्माण होता है। जिसे रक्त के माध्यम से तथा शारीरिक अम्ल के रूप में कृषिजाओं तक लाया जाता है और शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दी जाती है।

Note :- (1) 100ml की ऑक्सीजनित रक्त द्वारा लगभग 4ml CO_2 का परिवहन होता है।

(2) 100ml ऑक्सीजनित रक्त द्वारा लगभग 5ml O_2 का परिवहन होता है।

Ques स्वसन से संबंधित विकार (बिमारीयों) कौन-कौन से होते हैं?

रूपरान से संबंधित

(i) डु डमा (Asthma) :- अस्तमा में रोगी व्यक्ति को रूपासनलिये रूजन आ जाती है जिसके कारण ~~बहुत~~ घर-रूरा हर होती है तथा रूँस लेने में कठिनाई होती है।

(ii) रूप्सनी रूध [Bronchitis] :- ऐसा रोग जिसमें रूप्सनी (रूकाई) में रूजन आ जाती है जिससे रूजन तथा लगातार रूसी स चलती रहती है।

I
(iii) वात रूकीति [Emphysema] :- यह रूस्रपान से होने वाला रोग है इस रूग में रूपिकाओं की रूति क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे रूँस का रूनिमय ले नहीं हो पाता है और रूँस लेने में रूेशानी होती है।

(iv) व्यावसायिक रूपरान रूग :- कुछ रू उद्योगों में जैसे पत्थर की रूप्साई - रूप्साई मा तोड़ने का रूय किया जाता है वहाँ बहुत छोटे-छोटे रू रूधम का निकपत है जिन्हें शरीर की

सुरक्षा प्रणाली रोक नहीं पाती है जिससे हर बार में क्षयन संबंधी रोग हो जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप फेफड़ों को गंभीर नुकसान हो जाता है। इन उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों को मुखधारण [Mask] लगाना चाहिए।

Imp Point

- ① मानव क्षयन तंत्र या फेफड़ों की श्रियात्मक व स्वरचनात्मक इकाई लूपिका कहलाती है।
- ② एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट 12-16 बार क्षयन करता है।
- ③ लूपिकाओं में गैसों का परिवहन सरल विसरण विधि द्वारा होता है।
- ④ गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस की दाब में सागीदारी को "आंशिक दाब" कहते हैं।
- ⑤ CO_2 की घुलनशीलता O_2 की घुलनशीलता से 20-25 गुना अधिक होती है।
- ⑥ हिमोग्लोबिन की O_2 से प्रतिशत संतृप्ति को (PO_2) ऑक्सीजन का आंशिक दाब के आपेक्ष यदि ग्राफ खींचा जाए तो हमें सिग्मोइड ग्राफ प्राप्त होता है।
- ⑦ रक्त विगोजन वक्र भी कहा जाता है। रक्त लाल रक्त कणिकाओं में कार्बोनिज एन्हाइड्रोजन हाइड्रेट की सांद्रता अधिक होती है।

★

⑧

परन्तु लाज्मा में उसकी प्रान्द्रता कम होती है।
मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में एक विशिष्ट
क्षेत्र लयकेन्द्र पाया जाता है।
जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन
के लिए उत्तरदायी होता है।

⑨

मस्तिष्क के पोंस क्षेत्र में एक अन्य
क्षेत्र श्वसन केन्द्र पाया जाता है जिसे

(Pneumotaxic) श्वास प्रभावी (श्वास अनुचन) केन्द्र कहते हैं।

⑩