

अध्याय : - 15
शरीर द्रव तथा परिसंचरण

Ques. रक्त क्या है ? इसके कौन-कौन से भाग होते हैं ? कार्य भी लिखिए ?

Ans. रक्त (blood) :-

रक्त एक तरल संयोजी अंतक है। जो गहरे लाल रंग का होता है इसका लाल रंग हिमोग्लोबिन के कारण होता है, रक्त धमनी और शिराओं में बहता है।

रक्त के मुख्यतः दो भाग होते हैं -
(i) प्लाज्मा (ii) रक्त कणिकाएँ

1] प्लाज्मा :-

प्लाज्मा हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। यह रक्त के 55% भाग को बनाता है। इसमें 90 - 92% जल होता है, 6 - 8% प्रोटीन पाया जाता है। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन तथा ग्लोबुलिन प्रोटीन पाए जाते हैं। इनमें से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने (रक्त रुकड़न) बनाने का कार्य करता है। ग्लोबुलिन प्रोटीन का उपयोग शरीर की प्रतिरक्षा में किया जाता है तथा एल्बुमिन प्रोटीन का उपयोग

परासवणीय खनिज लवण में किया जाता है।

जैसे लाव्मा में अनेक खनिज सामन पाये जाते हैं।
 Na^+ , Ca^{++} , Mg^{++} , HCO_3 , Cl^-

Note : — कार्बोनेटो जिन कहलाता है, खनिज लाव्मा खनिज

iii) रक्त कणिकाएँ : — **(असंखित पदार्थ)**

रक्त कणिकाएँ रक्त का 45% भाग
 यह तीन प्रकार की होती हैं।

लाल रक्त कणिका (R.B.C) / इरिथ्रोसाइट्स : —

रक्त कणिका गहरे लाल रंग की होती हैं। इनका जीवन काल 100 - 120 दिन का होता है। एक प्रति घन मि.मी. में 50 - 55 लाख रक्त कणिका होती हैं। वयस्क 5 - 5.5 मिलियन प्रति घन मि.मी. में लाल रक्त कणिकाएँ लाल अस्थिमज्जा में बनती हैं। लाल रक्त कणिका का आकार उभयावलम्ब अवस्था में होता है।

Note : — लीवर (Spleen) को रक्त कणिका का अस्थिमज्जा कहते हैं।

श्वेत रक्त कणिकाएँ (W.B.C) / ल्यूकोसाइट्स :-

का आकार अनियमित अमीबा के समान होता है इसमें केन्द्रक पाया जाता है, रक्त में इसकी मात्रा 4000 - 8000 प्रति घन mm होती है। यदि इसकी मात्रा रक्त में बहुत अधिक हो जाती है तो उसे श्वेत रक्त कैंसर (ल्यूकेमिया) के प्रकारों में से एक माना जाता है। W.B.C सामान्यतः

① कृणिका युक्त (ग्रेन्युलोसाइट्स) :-

कोशिका जिनमें कणिकाएँ पाई जाती हैं। W.B.C यह तीन प्रकार की होती है

(i) न्यूट्रोफिल्स (ii) बेसोफिल्स (iii) डायोसिनोफिल्स

(i) न्यूट्रोफिल्स :-

अधिक होती है। न्यूट्रोफिल्स संख्या में सबसे अधिक और कोशिका में W.B.C 60 - 65% होती है।

(ii) बेसोफिल्स :-

बेसोफिल्स कोशिका संख्या में सबसे कम होती है जैसे (0.5 - 1%) होती है। यह हिस्टामिन, बिरोलीटिन और हिपेरिन रासायनिक पदार्थ बनापित करती है।

(iii) इओसिनोफिल्स : — रक्त में इसकी मात्रा कुल W.B.C की दो से तीन प्रतिशत होती है जो हमारे शरीर में (2-3%) ~~सर्जिक~~ रक्त संक्रमण से लड़ाई करती है।

(2) ~~कॉलिका~~ विटिन (लेग्युलोसाइट) : — ऐसी कोशिका जिसमें कणिकाएँ नहीं पाई जाती हैं। यह दो प्रकार की होती है जो शरीर में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट यह प्रतिरक्षा क्षमता को उत्पन्न करती है।

रक्त थ्रम्बोसाइट (ब्लड प्लेटलेट) : — यह हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। इसकी संख्या 1.5 — 3.5 लाख / घन mm होती है। यह कोशिकाएँ पाप उद्भिद्य मण्डल की मेगाकेरियोसाइट्स के कोशिका के टुकड़ों के विखण्डन से बनती हैं।

रक्त के कार्य : —
 (1) रक्त हमारे शरीर में O_2 तथा CO_2 के परिवहन में सहायक होता है।

- ② रक्त हमारे शरीर में तापमान का नियंत्रण करता है।
- ③ रक्त हमारे शरीर में पोषक पदार्थों का परिवहन करने का कार्य करता है।
- ④ रक्त हमारे शरीर के pH का नियंत्रण करता है।

Ques. रक्त समूह क्या है ? यह कितने प्रकार का होता है ?

Ans. रक्त समूह की खोज "कार्ल लेडबर्गेन" ने किया था। रक्त में दो प्रकार के एंटीजन (प्रतिजन) पाये जाते हैं - एंटीजन (A) और एंटीजन (B) इनकी उपस्थिति के आधार पर रक्त समूह चार प्रकार के होते हैं - जैसे - A, B, AB, O

i) रक्त समूह A : — ऐसा रक्त समूह जिसमें रक्त कणिका (R.B.C) में एंटीजन A पाया जाता है तथा प्लाज्मा में एंटीबोडी (Antibody) प्रतिरक्षी पदार्थ B होता है।

ii) रक्त समूह B : — ऐसा रक्त समूह जिसमें R.B.C में एंटीजन B पाया जाता है तथा प्लाज्मा में एंटीबोडी A पाया जाता है उसे रक्त समूह B कहते हैं।

iii) रक्त समूह AB :- ऐसा रक्त समूह जिसमें R.B.C में एंटीजन A और एंटीजन B दोनों पाये जाते हैं परन्तु प्लाज्मा में एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B दोनों ही नहीं पाई जाती।

रक्त समूह AB सर्वग्राही होता है,

iv) रक्त समूह O :- ऐसा रक्त समूह जिसमें R.B.C में कोई एंटीजन नहीं होता है परन्तु प्लाज्मा में एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B दोनों पाई जाती हैं। उसे रक्त समूह O कहते हैं।

रक्त समूह O सर्वदाता होता है,

रक्त समूह	R.B.C पर एंटीजन	प्लाज्मा में एंटीबॉडी	सर्वदाता समूह
① A	A	B	AO
② B	B	A	BO
③ AB	AB	—	AB, A, B, O
④ O	—	AB	O

Ques Rh कारक (factor) क्या है?

Ans रक्त में कुछ अन्य प्रकार के एंटीजन Rh पाये जाते हैं जिन व्यक्तियों में Rh factor पाया जाता है उसे Rh^{+ve} तथा जिन व्यक्तियों में Rh factor नहीं पाया जाता है उसे Rh^{-ve} कहते हैं। जब Rh^{+ve} व्यक्ति के रक्त को Rh^{-ve} व्यक्ति के रक्त से मिलाया जाता है तो इस व्यक्ति में Rh factor के विरुद्ध एंटीबॉडी बनने लगती है जिससे रक्त का स्कन्दन हो जाता है। यदि एक गर्भवती मादा के गर्भ में Rh^{+ve} भ्रूण हो तथा मादा Rh^{-ve} तब प्रसव के दौरान मादा के रक्त से शिशु के रक्त मिल जाता है जिससे माता में एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी Rh बन जाते हैं इसी प्रकार दूसरी गर्भावस्था के दौरान Rh एंटीजन के विरुद्ध बनने वाली एंटीबॉडी भ्रूण के रक्त से मिल जाती है जिससे भ्रूण को $R.O.D$ का कारण बने लगती है जिससे शिशु में रक्त की कमी और पिलिया हो सकता है। इस दशा को इरिथ्रोब्ल्यास-रोसिस फिटालिस कहते हैं।

Ques.

परिसंचरण तंत्र क्या है ? यह कितने

प्रकार का होता है ? समझाइए !

Ans.

जीवों के शरीर में रक्त को शरीर

के विभिन्न भागों में पहुँचाना तथा

शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को

हृदय में लाना परिसंचरण तंत्र

कहलाता है। रक्त परिसंचरण का कार्य

हृदय के द्वारा किया जाता है।

परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं -

1) खुला परिसंचरण तंत्र :-

ऐसा रक्त परिसंचरण जिसमें हृदय द्वारा रक्त को वाहिकाओं में पम्प किया जाता है जो रक्त कोहरों में जाकर खुलती है। ऐसे रक्त (देहमुखा) परिसंचरण को खुला

रक्त परिसंचरण कहते हैं।

उदा० :- आर्थोपोडा, मोलास्का

2) बन्द परिसंचरण तंत्र :-

ऐसा रक्त परिसंचरण

जिसमें रक्त वाहिकाओं द्वारा शरीर

के विभिन्न भागों में पहुँचाया जाता

है उसे बन्द रक्त परिसंचरण कहते हैं।

जैसे :- एनिलिडा, कछेरकी प्राणी आदि।

Ques **मानव परिसंचरण तंत्र क्या है** **अथवा**

हृदय की आन्तरिक संरचना को चित्र सहित

बतलाइए

Ans मानव से रक्त को हृदय के द्वारा धमनी और शिराओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाया जाता है तथा शरीर के विभिन्न भागों से शिराओं के माध्यम रक्त को हृदय में लाया जाता है इसे मानव रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं।

मानव के हृदय की उत्पत्ति मिजोडर्म से होती है हृदय दोनों फेफड़ों के मध्य में वक्ष गुहा में स्थित होता है जो थोड़ा बड़ा तरफ झुका रहता है। हृदय वन्द मुड़ी के आकार का होता है। हृदय के चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है

जिसे हृदय आवरण ~~कहते हैं~~ **पेरिकार्डियम**

(पेरिकार्डियम) कहते हैं। हृदय आवरण की दो परतें होती हैं

बाहरी परत को पैराइटल पेरिकार्डियम तथा अन्दर वाली परत को विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं। दोनों परतों के मध्य में पेरिकार्डियम द्रव भरा होता है जो हृदय को बाहरी चक्को से बचाता है


हृदय की आन्तरिक संरचना को देखने पर हृदय में चार कोष्ठ पाये जाते हैं।

ऊपर के दोनों कोष्ठ आलिंद कहलाते हैं
 नि नीचे के दोनों कोष्ठ निलय
 कहलाते हैं। दाये आलिंद और बाये
 निलय के मध्य में एक पट्ट पट्ट
 पाया जाता है जिसे आलिंद निलय
 पट्ट कहते हैं। दोनों आलिंद के
 मध्य में अन्तर आलिंद पट्ट पाया
 जाता है। तथा दोनों निलय के मध्य
 में अन्तर निलय पट्ट पाया जाता
 है।

दाये आलिंद और दाये निलय के मध्य
 में एक कपाट पाया जाता है जिसे
 त्रिवलनिय कपाट कहते हैं तथा बाये
 आलिंद और बाये निलय के मध्य में
 द्विवलनिय कपाट / मिट्रल कपाट पाया
 जाता है।

हृदय में अग्रमहाशिरा और पश्च महाशिरा
 से अशुद्ध रक्त को दाये आलिंद में
 लाया जाता है उसके बाद त्रिवलनिय कपाट
 खुलते हैं और रक्त दाये निलय में
 चला जाता है दाये निलय से
 पल्मोनरी धमनी के द्वारा रक्त के कुछ
 में पहुँचा दिया जाता है जहाँ पर
 रक्त शुद्ध होने के बाद पल्मोनरी शिरा
 के द्वारा हृदय के बाये आलिंद
 में पहुँचा दिया जाता है।

अब द्विलानिय कूपर खुलते हैं और बायें निलय में आ जाता है बायें निलय से रवधिर महाधमनी के द्वारा सम्पूर्ण शरीर में पहुँचा दिया जाता है इस प्रकार से रक्त का परिसंचरण होता रहता है।



Ques. परिमचरण तंत्र से संबंधित विमृष्टियों का रोम
ऑन - ऑन से है।

ii) उच्च रक्त दाब (अति रक्त दाब) :-

मनुष्य का श्वासावयव एकदाब 120/80 mm of Hg होता है। यदि इससे अधिक हो जाता है तो उच्च श्वासावयव की एक श्रेणी में आता है जो विभिन्न हृदय से संबंधित विभिन्न रोगों को जन्म देता है।

ii) हृदय धमनी रोग / CAD

[Coronary Artery Disease] :-

Coronary Artery Disease :-

हृदय की पेशियों को रक्त आपूर्ति करने वाली धमनी धमनी होती है कभी-कभी Coronary धमनी के लिंथायम वसा आदि पदार्थों का जमाव हो जाता है जिससे उसमें रक्तप्रवाह आ जाता है और हृदय की दिवारों को रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है जिससे हृदयघात (heart attack) की सम्भावना बढ़ जाती है।

(iii) इक्षुसूल [लंछना] :-

हृदयशूल [एंजाइना] :-
जब हृदय पेशियों को
आवसी जन की व्यक्ति मात्र नहीं मिल पाती
है तो हृदय में (रक्त में) तीव्र
दर्द होता है जिसे हृदयशूल या एंजाइना
(वक्षपीडा)

पेन्डोरिस कहते हैं ।

(iv) हृदय पात [Heart fail] : —

अवस्था है जिसमें हृदय द्वारा शरीर के विभिन्न भागों को पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिसे हृदय पात कहते हैं।

Note : — हृदय पात रिक हृदय घात की भाँति नहीं होता जबकि हृदय घात में हृदय की धड़कन बन्द हो जाती है जबकि हृदय पात में हृदय पेशियों को पर्याप्त रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है जिससे एकारक (धीरे-धीरे) होते पहुँचती हैं।

❖ धमनी और शिरा में अन्तर —

धमनी

शिरा

(i) धमनियाँ हृदय से रक्त को सम्पूर्ण शरीर में पहुँचाने का कार्य करती हैं।

शिराएँ सम्पूर्ण शरीर से रक्त को हृदय में लाने का कार्य करती हैं।

(ii) धमनियों की दिवार मोटी तथा लाल रंग की होती है।

शिराओं की दिवार पतली तथा नीले-हरे रंग की होती है।

(iii) धमनियों शरीर की गहराई में होती हैं,	शिराएं शरीर की ऊपरी सतह पर होती हैं,
(iv) धमनियों में कपाट नहीं पाये जाते हैं,	शिराओं में कपाट पाये जाते हैं,
(v) सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुसों की धमनी को छोड़कर	सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। फुफ्फुसों की शिरा को छोड़कर

रक्त का शक्का बनने की क्रिया को हमारे शरीर में सामान्यतः रक्त में हिपेरिन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण रक्तवाहिनीय में रक्त का शक्का नहीं बनता है, परन्तु जब जोर लगा जाता है तो शक्तिशाली अंतको द्वारा थ्रोम्बोप्लास्टीन प्रोटीन का स्राव होता है। थ्रोम्बोप्लास्टीन प्रोटीन रक्त स्कन्दन कारक "VII", "X" को सक्रिय कर देता है जो "VII", "X" को सक्रिय के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन बनाता है।

प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम आयन (Ca^{++}) और फेब्रिनोजेन में सक्रिय प्रोथ्रोम्बिन में बदल जाता है।

सक्रिय प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन अघुलनशील फाइब्रिन शक्का बन जाता है। जिससे रक्त का

आक क्षति $\rightarrow$ थ्रोम्बोलास्टीन $\leftarrow$ प्लेटलेट्स का
 क्षटना
 Ca^{++} / रक्त स्कन्दन कारक (पा. X)

प्रोथ्रोम्बिन (निष्क्रिय)

Ca^{++} , थ्रोम्बोकाइनेज एन्जाइम

सक्रिय थ्रोम्बिन

फाइब्रोब्लॉजीन (घुलनशील) $\rightarrow$ फाइब्रिन (अघुलनशील)

फाइब्रिन तंतुजाल + रक्त कोशिका

प्रश्न. हृदय ध्वनियाँ क्या हैं?

हृदय ध्वनियाँ :- हृदय ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं -

प्राथमिक हृदय ध्वनि :- ऐसी हृदय ध्वनि जो द्वितीय व तृतीय के बाद के बन्द होने से उत्पन्न होती है उसे प्राथमिक हृदय ध्वनि (मल) Lubb कहते हैं।


उसे प्रकुपनीय ध्वनि या [Systolic Sound] भी कहते हैं।

(ii) द्वितीयक हृदय ध्वनि :- ऐसी हृदय ध्वनि जो अर्द्धचन्द्राकार कपाट के बन्द होने से उत्पन्न होती है, उसे द्वितीयक हृदय ध्वनि स्व / Dup / कहे जाते हैं। उसे अनुश्रवित्वनीय ध्वनि Diastolic Sound भी कहे जाते हैं।

Q. क्या है ?

ECG (Electrocardiogram) :- हृदय की धड़कन को ("विद्युत हृदय लेख") हृदय के संकुचन व विश्रामन को अर्थात् एक मशीन के द्वारा ग्राफ पेपर पर अंकित करना ECG कहलाता है। ECG में तीन विद्युत लीड्स होती हैं। दो विद्युत लीड्स को कलाई में तथा एक विद्युत लीड को बाय पैर की हड्डी में जोड़ते हैं, जोड़कर जांच को प्रारंभ करते हैं। हृदय क्रियाओं का विस्तृत मूल्यांकन के लिए कुछ तारों या लीड्स को सीने से जोड़ा जाता है। ECG की P-तरंग आलिंद के उद्दीपन को दर्शाती है जिससे दोनो आलिंद का संकुचन होता है जिससे QRS के उद्दीपन के द्वारा T-तरंग निलय अर्थात् T-

तरंग शिथिलता को प्रदर्शित करती है, इसके बाद संकुचन प्रारंभ हो जाता है। अर्थात् QRS Complex की सहायता से हृदय स्पन्दन दर निकाली जा सकती है।



चित्र :- मानव ECG का रेखांकित चित्रण

Imp Point :-

अव्युत्पन्न स्वच्छ परिस्थिति की रक्त में ऑक्सीजन सांद्रता विषम होती है जो 18-28 अंशों के बीच होता है। यह रक्त में लवणों का PH मान 7.4 होता है। रक्त के अध्ययन को "Hematology" कहते हैं। रक्त की उत्पत्ति मूल के Hemopoietic मिजोडर्म से होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100ml रक्त में 12-16 ग्रे हिमोग्लोबिन पाया जाता है। RBC को पूरे शरीर में घूमने में 20 Sec का समय लगता है। लाल अस्थि मज्जा में हिमो Hemopoietic stem cell पाई जाती है।