

ठोसों के यांत्रिक गुण

प्रत्यास्थता (~~elasticity~~ elasticity) →

प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह उस पर लगाये गये बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है। तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है।
इस बल को विकृति कहते हैं।

2. प्रत्यास्थ वस्तु तथा ल्पारिस्टिक वस्तुओं में अंतर।

प्रत्यास्थ वस्तुएँ

ल्पारिस्टिक वस्तुएँ

i) ये वे वस्तुएँ हैं जिन पर बल लगाने पर उनकी लम्बाई, आयतन या आकृति में कुछ परिवर्तन आ जाता है तथा बल को हटा लेने पर वे अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाती हैं।

ये वे वस्तुएँ हैं जिन पर बल लगाने पर उनकी लम्बाई, आयतन या आकृति में कुछ परिवर्तन आ जाता है तथा बल को हटा लेने पर वे अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आती हैं।

ii) इन पर बल लगाने से होने वाला परिवर्तन अस्थायी होता है।

इन पर बल लगाने से होने वाला परिवर्तन स्थायी होता है।

उदा: क्वार्टज, लोहा, सोना आदि।

उदा: मोम, प्लास्टीसीन, गिट्टी मिट्टी।

प्रत्यक्षता की सीमा $\rightarrow$ विरूपक बल के परिमाण की वह सीमा जिससे कम बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है। तथा अधिक बल लगाने पर पदार्थ का प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है। प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है।

* प्रतिबल $\rightarrow$ वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यान्व बल को प्रतिबल कहते हैं।

$$\text{प्रतिबल} = \frac{F}{A}$$

$$\text{मापकः} = \frac{\text{न्यूटन}}{\text{मीटर}^2} = \frac{N}{m^2}$$

$$\text{विमीय सूत्र} = \frac{[MLT^{-2}]}{[L^2]} = [ML^{-1}T^{-2}]$$

यह एक अदिश राशि है।


* विकृति $\rightarrow$ जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वह उस वस्तु में विकृति आ जाती है। इस प्रकार वस्तु में आई विकृति एवं वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के अनुपात को विकृति कहते हैं। यह एक विमर्दि न राशि है।

विहति के प्रकार $\rightarrow$

(i) अनुदैर्घ्य विहति : (ii) आयतन विहति (iii) अपरूपण विहति

(i) अनुदैर्घ्य विहति $\rightarrow$ किसी तार के एकानुकूल में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्घ्य विहति है।


$$\text{अनुदैर्घ्य विहति} = \frac{\text{लम्बाई में परिवर्तन}}{\text{प्रारंभिक लम्बाई}}$$



(ii) आयतन विहति $\rightarrow$

आयतन में आ किसी वस्तु के आयतन में आय परिवर्तन तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन विहति कहते हैं।


$$\text{आयतन विहति} = \frac{\text{आयतन में परिवर्तन}}{\text{प्रारंभिक आयतन}}$$



$$= \frac{-\Delta V}{V}$$

(iii) अपरूपण विकृति $\rightarrow$ किसी विस्तृत के दो सामान्तर
तलों के बीच उत्पन्न कोणीय विस्थापन को
अपरूपण विकृति कहते हैं।

उदाहरण के तौर पर मोड़ने एवं गेंद को पिचकाने में
अपरूपण विकृति होती है यह विकृति केवल
दोस पदार्थों में उत्पन्न होती है।



अपरूपण विकृति = दोनो तलों के
मध्य कोणीय विस्थापन

दोनों तलों के मध्य दूरी

$$\text{अपरूपण विकृति} = \frac{x}{L} \frac{r}{L}$$

* हुक का नियम $\rightarrow$ प्रत्यास्थ वस्तुओं पर के कुछ
प्रयोगों के आधार पर सन् 1678 में वैज्ञानिक
राबर्ट हुक ने एक नियम प्रतिपादित किया
जिसके अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा में किसी
वस्तु की विमा में परिवर्तन उस
पर लगाये गये बल के अनुक्रमानुपाती होता है।
अतः हुक के नियम अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा
में विकृति सदैव लीनियर के अनुक्रमानुपाती
होती है। अर्थात्

प्रतिबल $\propto$ विकृति

प्रतिबल = E . विकृति

$$E = \frac{\text{प्रतिबल}}{\text{विकृति}}$$

जहाँ E - प्रत्यास्था गुणांक

* प्रत्यास्था गुणांक तीन प्रकार के होते हैं -


1. (i) यंग प्रत्यास्था गुणांक (ii) आयतन प्रत्यास्था गुणांक
(iii) दृढ़ता गुणांक ।

(i) यंग प्रत्यास्था गुणांक $\rightarrow$

प्रत्यास्था की सीमा में अनुदैर्घ्य प्रतिबल तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे " y " से प्रदर्शित करते हैं।

$$y = \frac{\text{अनुदैर्घ्य प्रतिबल}}{\text{अनुदैर्घ्य विकृति}}$$

$$y = \frac{F/A}{\frac{l}{L}}$$



$$Y = \frac{FL}{A\Delta l}$$

$$Y = \left[\frac{mgL}{\pi r^2 \Delta l} \right]$$

मातृक बल विमीय सूत्र $\rightarrow$

का D.T पद्धति में मातृक का N/m^2 होता है।
 एवं इसका विमीय सूत्र $[ML^{-1}T^{-2}]$


III आयतन हायर-धता गुणांक $\rightarrow$

की सीमा में अभिलम्ब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को उस वस्तु के पदार्थ का आयतन प्रत्यासत्ता गुणांक कहते हैं। इसे कैपिल "K" से प्रदर्शित करते हैं।

$$K = \frac{\text{आयतन प्रतिबल}}{\text{आयतन विकृति}}$$

$$K = \frac{P}{\frac{\Delta V}{V}}$$

$$K = -\frac{P}{\frac{\Delta V}{V}}$$



(iii) दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक $\rightarrow$

प्रत्यास्था की सीमा में अपरूपण प्रतिफल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को उस पदार्थ का दृढ़ता गुणांक कहते हैं। इसे अक्षर η (इटा) से दर्शाते हैं।

$$\eta = \frac{\text{अपरूपण प्रतिफल}}{\text{अपरूपण विकृति}}$$

$$\eta = \frac{F/A}{\frac{x}{L}}$$

$$\eta = \frac{FL}{xA}$$

मासक तथा विमीय सूत्र -

स्पष्ट है कि दृढ़ता गुणांक मासक N/m^2 होता है। तथा विमीय सूत्र $[M L^{-1} T^{-2}]$ होता है।

पारिवर्तक विकृति $\rightarrow$ जब किसी तार को लम्बवत् खिंचा जाता है तो उसकी लम्बाई के साथ उसके व्यास (मोटाई) में कमी होने पर पारिवर्तक विकृति कहते हैं। इस प्रकार उत्पन्न हुई विकृति को

$$\text{पार्विक विरुति} = \frac{\text{व्यास में कमी}}{\text{प्रारंभिक व्यास}}$$

$$= \frac{d}{D}$$

पॉयसन विरुति $\rightarrow$ निष्पत्ति $\rightarrow$


समांगी पदार्थ के लिए प्रत्यास्था की सीमा में पार्विक विरुति एवं अनुदैर्घ्य विरुति की निष्पत्ति के अनुपात को पॉयसन निष्पत्ति कहते हैं। इसे सिग्मा (σ) से प्रदर्शित करते हैं। यह एक विमोहिन राशि है। एवं इसका मातृक नहीं होता है।

$$\text{पॉयसन निष्पत्ति} = \frac{\text{पार्विक विरुति}}{\text{अनुदैर्घ्य विरुति}}$$

$$\sigma = \frac{d/D}{e/L} = \frac{eL}{Dd}$$

Q. स्टील बरत की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्था है।
गणितीय गणना द्वारा सिद्ध किजिए

अधिकतर यह समझा जाता है कि बरत, स्टील की अपेक्षा अधिक लव्यास्य है जबकि ऐसा नहीं है। बरत की अपेक्षा स्टील अधिक लव्यास्य है। वास्तव में यह वस्तु अधिक लव्यास्य कहलाती है जिसमें एक नियत परिवर्तन लाने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। अर्थात् जिसका यंग लव्यास्यता गुणांक अधिक होता है।



यंग लव्यास्यता गुणांक

$$Y = \frac{mgL}{\pi r^2 \Delta L}$$

$$Y = \frac{mgL}{\pi r^2 \Delta L} \quad \text{--- ①}$$

$$Y = \frac{mgL}{\pi r^2 \Delta x} \quad \text{--- ②}$$

समी (i) में समी (ii) से भाग देने पर

$$Y_s = \frac{m g L}{\pi r^2 l_s}$$

$$Y_r = \frac{m g L}{\pi r^2 l_r}$$

$$\frac{Y_s}{Y_r} = \frac{l_r}{l_s} \quad \text{अथ}$$

अतः स्पष्ट है कि खर एवं स्टील की समान धड़ों पर एक समान भार लटकाने पर स्टील की धड़ की लम्बाई में परिवर्तन कम होता है। जिससे उस स्टील का यंग मॉड्यूलस गुणांक अधिक होता है। अतः स्टील ध, खर की अपेक्षा अधिक मॉड्यूलस होती है।